

1. Forord
2. Systemkrav
3. Installation
4. Manual

1. Forord

Dette program er et elektroniske opslagsværk, hvor man hurtigt kan se, de muligheder der er af valg af melodi til en bestemt salme. Samtidigt er der mulighed for at høre melodien og kunne se koralbogsnummeret.

Under udarbejdelsen af opslagsværket har meloivalg og melodiernes tempi været drøftet indgående.

Meloivalget var særligt svært. Hvis alle meloivalgsmuligheder blev taget med – et fuldstændigt elektronisk versemålsregister – ville det blive uoverskueligt. Vi har forsøgt at skønne os til et relevant udvalg af melodier til den enkelte salme med behørig skelen til at overskueligheden skulle bevares. De mest relevante meloivalg er placeret øverst i meloivalgslisten og efterfølgende de mere alternative melodier.

Tempi er valgt ud fra at det høres via pc'ens lydkort og er altså ikke et udtryk for det rette tempo i fx et kirkerum. I virkeligheden vil det rette tempo afhænge af stedets akustik, tradition og begivenhed. Det er et opslagsværk og ikke en facitliste til melodiernes tempi.

2. Systemkrav

For fuld funktionalitet kræves, at man har adgang til internettet, minimum Win98® installeret, Internet Explorer® 5.1 eller nyere samt Scorch® plugin, der kan hentes gratis på Sibelius® webside: <http://www.sibelius.com/download/>. Desuden kræves et lydkort. Kvaliteten af lyden i dette program er meget afhængig af computerens lydkort. Jo bedre lydkort des bedre lyd og muligheden for at vælge den lyd, der passer brugeren bedst. Programmet passer til en skærmopløsning ned til 800*600 pixel, men ses bedre i en større. Selvom der findes en række genvejstaster er det nødvendigt af have en mus tilsluttet.

3. Installation

Inden installation af programmet og Scorch® tilrådes at Internet Explorer® opdateres på Windows Update®. Fx: Åbn Internet Explorer – Vælg Funktioner -> Windows Update.

Så installeres Scorch plugin'en. Gå ind på <http://www.sibelius.com/download/> , klik på linket: Download Sibelius Scorch®.

Du vil blive spurgt 2 gange, om du ønsker at installere Scorch®. Svar Ja/Yes og Scorch® vil blive installeret og du er klar til at køre programmet.

Hvis installation af Scorch® mod forventning ikke påbegyndes, så klik videre på linket: 'Click here to download the installer'. Klik på 'Åbn' eller 'Gem'.

Hvis du vælger 'Åbn' går installationen i gang. Du skal svare Ja/Yes to gange og efter kort tid, med et 56k modem 1 til 2 min., er Scorch® installeret.

Du kan evt. gemme denne 'installer-fil' på din harddisk ved at klikke på 'Gem' og efter download installere Scorch® ved at åbne 'installer-filen' fra den mappe, du har valgt at gemme den i.

Læg derefter Cd-rom'en i dit Cd-drev. Programmet åbnes nu automatisk.

Hvis denne automatiske opstartfunktion er slået fra i din systemopsætning, kan programmet åbnes ved at gå ind i 'Denne computer', vælg Cd-rom drevet (som regel D-drevet), klik på melodivalg.exe.

Man kan alternativt vælge 'Kør' i Start-menuen, klik på 'gennemse', find og åbn filen melodivalg.exe på Cd-rom drevet (som regel D-drevet). Vælg 'Kør' og programmet starter.

Man kan køre programmet fra Cd-rom'en alene eller installere den på computerens harddisk.

Ønsker man udelukkende at benytte Cd-rom'en åbnes blot som beskrevet ovenfor.

Da programmet ikke fylder ret meget anbefales det dog at installere det på computerens harddisk. Det gør adgangen til programmet mere smidigt.

Der installeres ved at klikke på 'KLIK HER FOR AT INSTALLERE PÅ HARDDISKEN' i programmets nodevindue. Denne funktion vil være tilgængelig, selvom der er installeret en gang. Men det frarådes at det gøres mere end en gang.

Så vælges den mappe man ønsker at have programmet til at være i – opret evt. en ny mappe – og klik 'Ja', 'Gem' eller 'Ok'.

Programmet kopieres til din harddisk og der oprettes en genvejs-ikon på dit skrivebord og et menupunkt i 'Start -> Programmer -> Melodivalg til Den Danske Salmebog'.

Fra undermenuen i 'Start' kan du endvidere afinstallere programmet (Uninstall Melodivalg til Den Danske Salmebog 2002). Alle spor efter programmet fjernes dog først efter computeren genstartes. Hvis du blot sletter genvejs-ikonerne slettes programmet ikke.

Hvis noder ikke bliver vist og ovenstående er gjort korrekt, skyldes det måske at Microsoft® ActiveX ikke er installeret eller brugen af ActiveX er fravalgt i din Windows®-opsætning. Se i Windows® hjælpefil for hjælp.

4. Manual

Programmet har fire undervinduer: Alfabetisk valg (I), salmevalg (II), melodivalg (III) og melodivinduet (IV).

Krogshs Forlag - Melodivalg til Den Danske Salmebog 2002

KROGSHS FORLAG

SALMEVALG:

A	B	D	I	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	R
S	T	U	V	Z	Æ	Ø	Å

Stor du kun på dit Fædervor 586

Store Gud og Frelsermand 91

Stå fast, min sjæl, stå fast 632

Syndernes forladelse selvros udelukker 519

Synes det i kors og pine 39

Syns høit, min siæl, om Jesu død 210

MELODIVALG

KDS nr. 489 H. Matthison-Hansen:
Syndernes forladelse (1860)

KDS nr. 490 H. J. F. Jørgensen:
Syndernes forladelse (1926)

489. Syndernes forladelse selvros udelukker
Hans Matthison-Hansen 1860

Syn - der - nes for - la - del - se / selv - ros u - de - luk - ker /
Ve dig, du be - nå - de - de, / om på dyd du puk - ker /

Læg - te Gud vel ska - den sin? / Var ej he - le skyl - den din? /

El - lervar det dyd af dig, / du ej vra - ged Him - me - rig?

Scorch

I: Her vælges ved klik salmens begyndelsesbogstav.

II: Her vælges ved klik salmen. Det er her muligt at anvende søgefunktion. Når vinduet er aktivt tasteres <ctrl>+B for at få søgefunktionen frem.

III: Her ses melodier, der kan anvendes til valgte salme og ved klik genereres nodebilledet i melodivinduet (IV).

IV: Scorch-bjælken er kun aktiv, når der vises noder i vinduet. Der er følgende muligheder:



Knapperne 1 og 2: Nogle melodier fylder mere end en side, fx Uberørt af byens travlhed. Man kan skifte mellem siderne ved klik på 1 eller 2. Langt de fleste melodier kan være på en side, hvorfor disse knapper vil inaktive.

Knap 3: Ved klik kommer en menu frem, der viser lydkortets output muligheder. Ikke alle lydkort har flere valgmuligheder. Hvis der er valgmuligheder her, kan man vælge den lyd man synes bedst om. Måske vises også valgmuligheder for input til lydkortet. Hvis man vælger en sådan kommer der ingen lyd og nyt valg skal foretages. Gode lydkort giver de bedste valgmuligheder og den bedste lyd.

Knap 4: Afspil melodien. Her kan, når vinduet er aktivt, benyttes genvejstast. Tast P. Det kan også gøres ved at klikke i nodebilledet med musen. Afspilning begynder fra den node, der er nærmest det sted man klikker. Det er således muligt at begynde afspilningen forskellige steder i melodien. Man behøver ikke at høre forfra hver gang. En blå lodret streg 'følger musikken'. Når melodien spiller og man trykker på genvejstasten P vil betyde pause. Trykkes P eller klik på knap 4 i Scorch-bjælken vil afspilningen genoptages.

Knap 5: Pause. Klikkes mens der pauseres, genoptages afspilningen.

Knap 6: Stop. Her kan alternativt bruges genvejstasten [Esc].

Knap 7 og 8: Hurtig spoling hhv. frem eller tilbage. Aktiveres ved vedvarende klik på musetast 1. Deaktiveres ved slip. Kan kun benyttes under afspilning.

Skyder 9: Træk i skyderen vil ændre melodiens tempo.

Knap 10: Her er det muligt at transponere melodien op eller ned i toneleje. Man kan i den fremkomne menu vælge det interval man ønsker at transponere op eller ned. Scorch® findes kun i engelsk udgave, så menuen er på engelsk. Der vælges til venstre om der skal transponeres op (Up) eller ned (Down). I rullemenuen vælges det interval, der skal transponeres. Intervallet står med ordenstal (fx terts = 3rd) og Minor for lille, Major for stor, Perfect for ren, Argumentet for forstørret og Diminished for forminsket. I parentes står angivet det eksakte halvtoneinterval angivet i antal 'half-steps'.

Knap 11: Link til Scorch® website. Kan benyttes for at se om der findes en opdatering af Scorch®. Nemmere er det at tilmelde sig Scorch® nyhedsbrev og få en e-mail tilsendt, når der findes opdateringer.

Hvis nodebilledet ikke vises i vindue IV, kan det skyldes at Scorch® ikke er installeret korrekt. Løsningen er at afinstallere Melodivalg, genstarte PC'en og derefter downloade og installere Scorch® igen.

Ved enkelte melodier vises der ingen noder pga. rettighedsproblemer. Melodien kan stadig høres; men du bliver nødt til at klikke i lige oven over teksten for at kunne høre brudstykker af melodien.